

携帯電話で楽メからのメールを受信する方法

各携帯電話やスマホで携帯会社のメールアドレスを使用して楽メに受信者登録をするためのマニュアルです。
 本マニュアルの記載内容は、携帯会社の都合又は携帯電話の機種によって表示が異なることがあります。
 各携帯電話の操作についてのお問合せは、携帯電話会社または購入店にお願いいたします。

設定内容

1. 「rakume.jp」を、「受信許可設定」する。
 2. 「URL 付きメールの受信」を「許可設定」する。
- 上記2つの設定を正しく行わないと、楽メからのメールが受信することができません。

《以下のメールアドレスは楽メでは使用できません》

以下のメールアドレスは、世界共通のインターネット通信規格「RFC」に準拠していないため、楽メではご利用いただけません。登録をご希望の場合は、メールアドレスの変更が必要です。

1. 記号を2つ以上連続使用している場合 ⇒ (例) abc..def@abcd.jp
2. 記号を最初と最後(@の直前)に使っている場合 ⇒ (例) .abcdef@abcd.jp 又は abcdef.@abcd.jp
3. 半角英数字と-(ハイフン)、_(アンダーバー)、.(ドット)、+(プラス)?(クエスチョン)/(スラッシュ) 以外の記号が含まれている場合 ⇒ (例) abc&def@abcd.jp



au 携帯電話での設定方法

- 1 Eメール
 - 2 迷惑メールフィルター
一部機種では Eメール設定
その他の設定 ⇒ 迷惑メールフィルター
 - 3 設定・確認する
 - 4 暗証番号を入力し 送信
- 設定1 (rakume.jp 受信許可設定)
- 1 受信リストに登録する
 - 2 すべて有効 ⇒ 次へ
 - 3 ☒ 必にチェック
 - 4 入力欄に「rakume.jp」を入力
 - 5 ☒ ドメにチェック ⇒ 登録
 - 6 設定確認でもう一度 登録
- 設定2 (URL付きメール 受信許可設定)
- 1 個別設定をする
 - 2 【URLリンク規制】を 規制しない ⇒ 変更確認
 - 3 設定確認で 登録



au Androidでの設定方法

- 1 auメールアプリ
 - 2 メニュー
 - 3 アドレス変更 / 迷惑メール設定
 - 4 迷惑メールフィルターの設定 / 確認へ
 - 5 暗証番号を入力
- 設定1 (rakume.jp 受信許可設定)
- 1 受信リストに登録 / アドレス帳受信設定をする
 - 2 ☒ 必ず受信 にチェック
 - 3 入力欄に「rakume.jp」を入力
 - 4 ドメイン一致 を選択
 - 5 有効 ⇒ 変更する
 - 6 変更確認で OK
- 設定2 (URL付きメール 受信許可設定)
- 1 その他の詳細設定をする
 - 2 【URLリンク規制】を 規制しない ⇒ 変更確認
 - 3 設定確認で OK



au iPhoneでの設定方法

《WiFiオフで設定を行ってください》

- 1 Safariを起動する
 - 2 ブックマーク
 - 3 auサポート
 - 4 iPhone 設定ガイド
 - 5 メール設定の変更・確認
 - 6 メール設定画面へ
 - 7 メールアドレス変更・迷惑メールフィルター・自動転送
 - 8 迷惑メールフィルターの設定確認へ
 - 9 暗証番号を入力し、送信
- 設定1 (rakume.jp 受信許可設定)
- 1 受信リストに登録/アドレス帳受信設定をする
 - 2 ☒ 必ず受信 にチェック
 - 3 入力欄に「rakume.jp」を入力
 - 4 ドメイン一致 を選択
 - 5 有効 ⇒ 変更する
 - 6 変更確認で OK
- 設定2 (URL付きメール 受信許可設定)
- 1 その他の詳細設定をする
 - 2 【URLリンク規制】を 規制しない ⇒ 変更する
 - 3 設定確認で OK

受信許可設定とURL 付きメールの受信許可設定

携帯電話会社の設定方法が記載されたURLや、お問い合わせの電話番号を記載しておりますので、本マニュアルにて設定が行えない方はご参考ください。

参考

▶AUの設定参考URL

受信許可設定



URL付きメールの
受信許可設定



▶AUへのお問合せ先：

電話番号 0077-7-111 または 157