

携帯電話で楽メからのメールを受信する方法

各携帯電話やスマホで携帯会社のメールアドレスを使用して楽メに受信者登録をするためのマニュアルです。
本マニュアルの記載内容は、携帯会社の都合又は携帯電話の機種によって表示が異なることがあります。
各携帯電話の操作についてのお問合せは、携帯電話会社または購入店にお願いいたします。

設定内容

1. 「rakume.jp」 を、「受信許可設定」する。
 2. 「URL 付きメールの受信」を「許可設定」する。
- 上記2つの設定を正しく行わないと、楽メからのメールが受信することができません。

《以下のメールアドレスは楽メでは使用できません》

以下のメールアドレスは、世界共通のインターネット通信規格"RFC"に準拠していないため、楽メではご利用いただけません。登録をご希望の場合は、メールアドレスの変更が必要です。

1. 記号を 2 つ以上連続使用している場合 ⇒ (例) abc..def@abcd.jp
2. 記号を最初と最後 (@ の直前) に使っている場合 ⇒ (例) .abcdef@abcd.jp 又は abcdef.@abcd.jp
3. 半角英数字と - (ハイフン) _ (アンダーバー) . (ドット) + (プラス) ? (クエスチョン) / (スラッシュ) 以外の記号が含まれている場合 ⇒ (例) abc&def@abcd.jp



ドコモ 携帯電話 (iモード) での設定方法

- 1 iMenu
 - 2 お客様サポート
 - 3 各種設定 (確認・変更・利用)
 - 4 メール設定
 - 5 詳細設定/解除
 - 6 iモードパスワード入力し 決定
- 設定1 (rakume.jp 受信許可設定)
- 1 【指定受信/拒否設定】の 設定を利用する ⇒ 次へ
 - 2 受信メール設定
 - 3 個別に受信したいドメインまたはアドレスに「rakume.jp」を入力
 - 4 登録
- 設定2 (URL付きメール 受信許可設定)
- 1 特定URL付メール拒否設定 の 拒否しない を選択して 次へ
 - 2 設定



ドコモ スマートフォン (spモード) での設定方法

- 1 dメニュー
 - 2 My docomo (お客様サポート)
 - 3 設定 (メール等)
 - 4 メール設定 (迷惑メール/SMS対策など)
- 設定1 (rakume.jp 受信許可設定)
- 1 受信リスト設定
 - 2 設定を利用する ⇒ 次へ
 - 3 受信するメールの設定
 - 4 +さらに追加する
 - 5 入力欄に「rakume.jp」を入力
 - 6 確認する
 - 7 設定を確定する
- 設定2 (URL付きメール 受信許可設定)
- 1 詳細な設定
 - 2 特定URL付メール拒否設定
 - 3 拒否しない ⇒ 確認する
 - 4 設定を確定する

受信許可設定とURL 付きメールの受信許可設定

携帯電話会社の設定方法が記載されたURLや、お問い合わせの電話番号を記載しておりますので、本マニュアルにて設定が行えない方はご参考ください。

▶ ドコモの設定参考URL

受信許可設定



URL付きメールの
受信許可設定



▶ ドコモへのお問合せ先:

電話番号 0120-800-000 または 151